

## forge.chapril.org - Demande #5484

### Configurer unattended upgrades pour faire les restart de services

07/26/2021 08:00 AM - Loïc Dachary

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	07/26/2021
<b>Priority:</b>	Normale	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Loïc Dachary	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Sprint 2021 été		
<b>Description</b>			
Les services qui sont mis à jour <a href="#">ne redémarrent pas</a> et il faut le faire manuellement, apparemment. Pour la forge c'est possible de le faire automatiquement.			

#### History

##### #1 - 07/26/2021 08:01 AM - Loïc Dachary

Je ne sais pas comment faire :-). Une idée? Je pense que redémarrer les services automatiquement est le comportement par défaut et comme je ne l'ai jamais désactivé, je ne sais pas comment le re-activer.

##### #2 - 07/26/2021 11:14 AM - Christian P. Momon

À ma connaissance, par défaut, un service mis à jour ne redémarre « jamais » tout seul.

La dernière fois que j'en ai discuté avec olasd, l'idée était de dire à needrestart de redémarrer automatiquement les services qu'il détectait.

Extrait de /etc/needrestart/needrestart.conf :

```
# Restart mode: (l)ist only, (i)nteractive or (a)utomatically.
#
# ATTENTION: If needrestart is configured to run in interactive mode but is run
# non-interactive (i.e. unattended-upgrades) it will fallback to list only mode.
#
# $nrconf{restart} = 'i';
```

##### #3 - 07/26/2021 12:06 PM - Loïc Dachary

- Status changed from *En cours de traitement* to *Résolu*

Merci pour le pointeur ! J'ai automatisé donc.

```
commit e320a5e8cb45ef6474fb7de77e3be6f037cf8da7 (HEAD -> master)
Author: Loïc Dachary <loic@dachary.org>
Date: Mon Jul 26 12:05:33 2021 +0200
```

```
restart services automatically
```

```
diff --git a/needrestart/needrestart.conf b/needrestart/needrestart.conf
index 7503a8b..9144441 100644
--- a/needrestart/needrestart.conf
+++ b/needrestart/needrestart.conf
@@ -48,7 +48,7 @@
 # ATTENTION: If needrestart is configured to run in interactive mode but is run
 # non-interactive (i.e. unattended-upgrades) it will fallback to list only mode.
```

```
#  
-#Nrconf{restart} = 'i';  
+#Nrconf{restart} = 'a';  
  
# Use preferred UI package.  
#Nrconf{ui} = 'NeedRestart::UI::stdio';
```

**#4 - 09/02/2021 11:15 PM - Pierre-Louis Bonicoli**

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

**#5 - 09/03/2021 12:11 AM - Christian P. Momon**

- Target version changed from *Backlog* to *Sprint 2021 été*